

**FICHE À RAPPORTER AU LABORATOIRE AVEC LE PRELEVEMENT IDENTIFIE**

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom et prénom de la partenaire : (Renseignement utile au médecin prescripteur)

Entretien préalable au laboratoire réalisé par

POURQUOI CE PRELEVEMENT ?

Ce prélèvement permet l'étude des paramètres du sperme (spermogramme : numération et mobilité, spermocytogramme : analyse morphologique des spermatozoïdes, spermoculture : recherche d'infection).

Le laboratoire ne réalise pas le test de migration-survie.

Prélèvement à effectuer sur rendez-vous et de préférence au laboratoire le matin **après 9 heures.**

RENSEIGNEMENTS A REMPLIR PAR LE PATIENT

Prélèvement : (*RENSEIGNEMENT IMPERATIF POUR LA BONNE INTERPRETATION DE L'EXAMEN*)

Date du recueil : Heure exacte d'émission du sperme :

Lieu du recueil : Laboratoire Domicile

Délai d'abstinence en jours :

Perte de sperme durant le recueil : OUI NON**Renseignements cliniques :**Activité sexuelle régulière : OUI NONFumeur : OUI NONTraitement quotidien : OUI NON si oui nom du médicament :Déjà traité pour un cancer ou une maladie du sang : OUI NONProblèmes génito-urinaires : OUI NON si oui : Infection urinaire Brûlures Traumatisme testiculaire MST si oui laquelle : Chirurgie des organes génitaux si oui laquelle :Fièvre importante récente : OUI NON Date :Avez-vous déjà pratiqué cet examen OUI NONEn cas de spermoculture : traitement antibiotique récent OUI NON Date de fin :**COMMENT FAIRE LE PRELEVEMENT ?**

Le prélèvement doit être effectué après une abstinence sexuelle de 2 à 7 jours (selon OMS 2010).

Ne pas utiliser de préservatif.

- Uriner en vidant totalement la vessie.
- Se laver soigneusement les mains au savon.
- Faire une toilette du gland avec une lingette imprégnée de solution désinfectante (ex : dakin).
- Recueillir par masturbation **la totalité** de l'éjaculat dans le flacon stérile mis à disposition par le laboratoire
- Identifier le flacon avec vos nom, prénom et date de naissance et rapporter le flacon **avec son socle**

ACHEMINEMENT :

Spermogramme : Délai inférieur à 30 minutes en maintenant le flacon entre 20 et 37°C (réceptacle enrobé dans du coton et transporté au contact du corps).

Spermoculture : Rapporter le flacon au laboratoire dans les 2 heures